

**deep AG**  
Comercialstrasse 19  
CH-7000 Chur

Fon 0812 585 686  
Fax 0812 585 687  
Mail [info@deep.ch](mailto:info@deep.ch)

## **deep Mailauthentifikations-Server «Microsoft Outlook 2003»**

Mit den folgenden Schritten kann unser deep Mailauthentifikationsserver in Ihrem Mailprogramm eingerichtet werden. Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unser deep-Support gerne zur Verfügung.

## 1. Beschreibung:


Vorteil eines Mailauthentifikationsservers ist, dass Sie unabhängig von Ihrem Internet-Provider mit dem Sie die Verbindung zum Internet herstellen, über den deep Mailserver Nachrichten versenden können.

Jeder Kunde, der eine deep Mailbox abonniert kann unseren deep-Mailauthentifikationsserver benutzen.


2. Einrichtung des deep Mailauthentifikationservers mit «**Microsoft Outlook 2003**».




3. Klicken Sie im Menü «**Extras**» auf «**E-Mail-Konten**».



4. Wählen Sie im nächsten Fenster «**Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen...**» und klicken auf die Schaltfläche «**Weiter**».



5. Anschliessend erhalten Sie folgende Kontoübersicht. Klicken Sie Ihr Mailkonto an und gehen rechts auf die Schaltfläche «Ändern».



6. Sie erhalten Ihre Kontoeigenschaften. Löschen Sie den Postausgangsserver und ersetzen diesen durch den Namen «**mailauth.deep.ch**». Klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche «**Weitere Einstellungen**».

E-Mail-Konten
✕

**Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte  
Kennwortauthentifizierung (SPA)

**Serverinformationen**


Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

**Einstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

- Wählen Sie in den E-Mail-Einstellungen die Registerkarte «**Postausgangsserver**» aus. Aktivieren Sie die Option «**Der Postausgangsserver (SMTP)...**». Setzen Sie ebenfalls den Punkt bei der Option «**Gleiche Einstellungen wie für...**» verwenden. Anschliessend speichern Sie die Änderungen indem Sie auf die Schaltfläche «**OK**» klicken.



8. Sie gelangen ein Fenster zurück. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche «Weiter».

E-Mail-Konten
✕

**Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)**

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:


Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte  
Kennwortauthentifizierung (SPA)

**Einstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

- Um die Kontoeinrichtung fertig zu stellen, klicken Sie beim nächsten Fenster auf «Fertig stellen».



Beenden und starten Sie Ihr Mailprogramm, bevor Sie neue Nachrichten empfangen und versenden.